

CVIČENIE 1

SN04 - systém prihlásených užívateľov

PRIDANIE TRANZAKCIE MEDZI OBLÚBENÉ

- označím branou → FAVOURITE → ADD

- FAVOURITE → INSERT TRANSACTION

NASTAVENIE TRANZAKCIE AKO ÚVCHODNEJ

EXTRAS → SET START TRANSACTION

ZISTENIE AKO ČASTO A KDE JE ULOŽENÁ SN04 (USER OVERVIEW)

- TRANZAKCIA SEARCH - SAP_MENU → SN04

ZISTIť HÁZOV TABUJKY TRANZAKČNÝCH KÓDOV (KTORE SU ULOŽENÉ)

EXTRAS → SET START TRANSACTION → F1 → TECHNICAL IDE ⇒ TABLE NAME

VYHĽADAŤ VŠETKY TRANZAKCIE ZAČÍNAJÚCE NA SN0

SE16 (DATA BROWSER) → TSTC → F7 → TCODE = SN0* → F4
(HÁZOV TAB) (⇒)

ZISTENIE POČTU AUTORIZOVANÝCH PROFILOV PRE SAP (DELIVERED)

SE16 → USER10 → F7 → MODBE ⇒ SAP* ⇒ NUMBER OF ENTRIES (POČET)
(TABUJKA) DDIC → F8 - vylistí všetky užívateľy

FILTROVANIE V ZOZNAMÉ

- v tabuľke USER10 zobraziť všetky composite profiles, ktoré boli zmenené od 1999

SE16 → USER10 → F6 → ALV GRID DISPLAY ☒ → F7 → MODBE SAP* → F8
TYPE C

→ označím sľepic MODBA → SET FILTER

HEBADAIE, V KTORÝCH TABUJKÁCH A STRUKTÚRNYCH ZLOŽKÁCH JE ELEMENT PAction

SE84 → ASAP DICTIONARY → DATA ELEMENT = PAction → F8

AKTIVUJEME ☒ → SCOPED MENU UTILITIES(n) → WHERE USER LEFT → TAB ☒
TAB ☒ → F8
STRUCT ☒

CVIČENIE 2

ZISTITE, KTORE INSTANČIE MAJE PRACUJU

SN 51

- zobrazenie work procesov + detailoch → PROCESS PUSHBUTTON ☼
- typy procesov DIA, UPD, ENQ ...

ZISTENIE VÝZHĽADU PARAMETROV A JEHO HODNÔTY

RZ 11 → Rdisp/ufp-no-olia

ZISTITE ČI INTERNET COMMUNICATION MANAGEMENT JE ZAPNUTÝ + INFO

RSPFPAR - ko ži je zapnuté overime parametrom rdisp/ufp-no-olia

ZISTENIE, KTORE PROTOKOLY SÚ KODFIG. PRE INTERNET COMM. MANAGEMENT

SN 10 → SERVICE BUTTON ☼

→ GOTO → PARAMETERS → DISPLAY

ZISTENIE KOCRO DIALOG WORK PROCESOV JE TERAZ MA INSTANCIU MA KTORON SÚ PRÍKLAD

SN 50

KONTROLA TABULIEK, KTORE SÚ ZAPNUTE NA POUŽÍVANIE

SU01 - údržba karta

SN 12 - transakcia na zobrazenie robotovných tabuliek (CTRL + U)

- je potrebné ho realizovať po editácii
(SU01 → CHANGE)

CVÍCENIE 3

ZOBRAZENIE ADDRESS DATA VŮVATEČA V SYSTÉME

BAPI

- alphabetical → USER.CHANGE → DOCUMENTATION

USER.DISPLAY → FUNCTION BUILDER - DISPLAY (nabírá na edy. Syst)

→ F8 → RFC = HOME

→ F8

USERNAME nap

TRANZAKCIA SPOJENÁ SO ZÁŤANANÍ O ABSENČKE

SWUI_IDED → after 2 možnosti → START → VYPLŤ NEJAKE ÚDAJE

SWUI → INBOX → WORKFLOW → what Show → VYBAŤ, ZAMIEŤUŤ

CVÍCENIE 4

EX 12 (11) KOLKO VŮVATEČOV PRACUJE V ROVNAKEJ INSTANCI AEO TY

SN04

ZISŤ AKTUÁLNE ZAMKUTE OVERVIEW

SN12

(SV3, SV01 Eclango)

ŽIADOSTI VO FRONTÉ

SN51

GOTO → SERVER NAME → INFO → QUEUE INF.

PRÍDEŤ ČAS ČAKANIA

R220

PRIRADIŤ ROLU VŮVATEČOV - SN01 (edícia) → ROLE → PRIDAŤ

- PFGG → radám rolm → CHANGE ~~CHANGE~~ ROLE

- priradiť úlohu

CVÍCENIE 5

VRČENIE HODNÔT A POPIS PARAMETROV

RSPFPAR rdisp / nsp - alt - dia

- maximálny počet session (povolených)

rdisp / max - alt - modes

DIALOG - dia

BACKGROUND - bck

Engquest - eng

Update - up

Load - pro

ZALOHA DB13

VYTVORENIE UŽIVATEĽA

SU01 ⇒ menu →

ADD
menu
pr.

LOG &
PARTW..
USER GROUP

DEFAULT
LANG
EN

KOPIROVANIE USER

SU01 → copy → Send a User from FROM ... → RETURN
TO ...

EX 23) WORKING WITH ROLES

(IKONA 田)

KOPIROVANIE ROLE

PFCG → FS (vyberiem rolu) → COPY ROLE →
→ zmeny → COPY ALL

PRIRADENIE ROLE K POUŽIVATEĽOVI

PFCG → MONITORING_SSP → ~~CHANGE AUTHORIZATION~~ → ~~CHANGE AUTH.~~

NEHU → TRANSACTION → nadám šlo → ASSIGN
(priradenie transakcií & role)

AUTORIZÁCIA ROLE

SAMOTNÉ PRIRADENIE ROLE POUŽIVATEĽOVI USER TAB → menu → ENTER

⇒ USER COMPARATION → COMPLETE COMPARATION

VYTVORENIE VLASTNEJ ROLE (A JEJ PRIRADENIE K UŽIVATEĽOVI)

PFCG → nadám novú rolu → CREATE

NEHU TAB → TRANSACTIONS BUTTON → nadám → RETURN

AUTHORIZATION → CHANGE AUTH. DATA → PRIPADIT HODNOTU 01 PRE FROM VALUE

GENERATE → GENERATE - SAVE (predtým oddeliť zlé meno)

USER → pridať & rolu užívateľ → USER COMPARATION → COMPLETE COMPARATION

PRIDANIE ROLE K UŽIVATEĽOVI POUŽITIE TRANSAKcie SU01

SU01 → užívateľ → ROLES TAB → priradiť rolu

CVIČENIE 7

ZOBRAZENIE, KOĽKO PROCESOV NA POZADÍ JE KONFIGUROVANÝCH

SN66 → SELECT PROCESS → STATUS WAIT

AKO ZISTÍŤE HODNOTU DOSTUPNÝCH BACKGROUND PROCESOV

RZ11 → rdisp/mq - no - dia

RSPFPAR → rdisp/mq - no - dia

RZ04 - operačný mód RZ03 - špecifikácia aktuálneho operačného módu

VYTVARANIE, PLANOVANIE A MONITOROVANIE JOBS

ZISTITE S AKOU FREKVENCIOU PRACUJE (REALIZUJE)

RZ11 RSPFPAR rdisp/machine

NAKLADUS JOBS A MONITORUS JEHO VYKONANIE

work
↓
SA38 → RSPFPAR → ~~START~~ → ~~EX~~ EXECUTE WITH VARIANT = F5 (DISPATCHER) = F8

BACKGROUND → VARIANT NAME = F5

→ EXECUTE IMMEDIATELY

→ JOBS OVERVIEW ⇒ JOB NAME RSPFPAR

(akémí initial screen / SN37 alternatíva)

- Transakcia SN36 ⇒ JOB NAME = SIMPLE_S88, CLASS C → STEP

→ POTVRDIť ABAP PROGRAM → VYBRAT' VARIANT (DISPATCHER) → ULOZIT'

VRATIT' SA O KROK DOZADU → START CONDITION → IMMEDIATELY →

→ ULOZIT'

→ ULOZIT' CELY' JOB ⇒ POLE VYPISE RELEASED

- ZISTENIE CI JOB SIMPLE_S88 BEZ' USPECHU

SN37 → SIMPLE_S88 → F(8) (EXECUTE)

- zobraz' sa tabuľka → 2x KĽK na job → JOB DETAILS (DELAY = 0)

EVEN - DEPENDENT JOBS

DEFINOVANIE *user-defined* UDALOSTI

SN 62 (TOOLS → CCMS → BACKGROUND → PROCESSING → MAINTAIN EVENTS)

- porady (ari) ~~BACKPROCEVITS~~ → CREATE → *random menu* → ULOŽEN
(PYEVENT-S88)

DEFINOVANIE JOB EVENT-S88

SN 36 → menu EVENT-S88 , CLASS C , → STEP → A RAP PROGRAM →

→ RAP PROGRAM HANE RSUSR000

→ SAVE STEP

→ START CONDITION

→ AFTER EVENT → PYEVENT-S88 , ☒ PERIODIC JOB → ULOŽIT

→ ULOŽIT celý JOB ⇒ RELEASED

ZISTOVANIE či JE ^{JOB} ~~EVENT~~ ÚSPĚŠNĚ SPRACOVANÝ

SN 37 → PYEVENT-S88 (JOB START CONDITION) *

SPUŠTENIE EVENT PYEVENT-S88

SN 64 (TOOLS → CCMS → BACKGROUND PROCESSING → TRIGGER EVENT)

- *wherem* *možu* *urobiť* *na* *nariadení* **TRIGGER EVENT (IKOUP)** → **TRIGGER**

OVERENIE SN 37 → *job* *random* ~~EVENT~~ EVENT-S88 + * **FD** (FINISHED)

CHECK CONFIGURATION

ZISTOVANIE či PRE TRIGGER A EXISTUJÚ BACKGROUND PROCESY (BPA)

RZ 04 → INSTANCE / OPERATION → BPA COLUMN

NAPLANOVANIE EXTERNAL PROGRAM

UTVORINE JOI → SN 36 → WHOAMI - SPP → STEP → EXTERNAL PROGRAM

→ NAME whoami

→ TARGET HOST cyberon.fir.kh.sk

→ CONTROL FLAGS → SAVE

→ SAVE STEP

← CAS LA SPUSTENIE

VRATTI SA → START CONDITION → DATE/TIME (2min dnu) → SAVE

→ SAVE JOI RELEASED

OVEBENIE SN 37

NAPLANOVANIE JOI - V SECCESOR - SPP, ~~KA~~ KTORÝ UTVORÁ EXTERNÝ PRÍKAZ

ZKREDEL APO JOB STEP

SN 49 - odobranie seznamu externých príkazov